

Skötselråd

BARROTADE ROSOR

VID LEVERANS

Dröjer det med plantering så låt rosorna vara kvar i sin förpackning och förvara på en sval plats skyddat från solen, inne eller ute. Skulle det bli några minusgrader ute är det ingen fara.

1-2 dygn innan plantering så tar ni ur plantorna ur sin förpackning. Beskär rötterna till ca 25cm med vass sekator och sätt därefter plantorna i hink eller balja med vatten. Beskärningen är viktig för etableringen.

FÖRBEREDELSE INFÖR PLANTERING

Vid plantering säkerställ en planteringsyta av ca. 50cm bred och lika djup, grop eller dike. Använd ca. 40% befintlig matjord, lika mycket rosjord och 20% kogödsel. Ingen annan extra näring krävs vid plantering. Undvik "rotsnurr" i planteringsgropen.

Rosor planteras med förädlingsstället, dvs knölen där ädelsorten är inokulerad, så den kommer ca 15 cm ner i marken. Därför behöver rosor djup jord.

